

Notice d'utilisation eAlarmApp connect pour Android

Ce manuel décrit l'installation de l'application **eAlarmApp** au moyen d'un **package Android (APK)**, sa mise en service ainsi que sa **procédure d'enregistrement**.

Il présente également les **différentes options de configuration** disponibles dans l'application et explique leurs **effets respectifs** sur le fonctionnement du système.

Table des matières

1	Installation de l'application / Enregistrement / Assistant (Auto-test).....	2
2	Enregistrement de l'application eAlarm chez eAlarm emergency	2
3	Réinscription de l'application eAlarmApp après désinscription	8
4	Modification du mode de l'application.....	11
5	Traitement et affichage des messages dans l'eAlarmApp	15
6	Fonctionnalités optionnelles	24
7	Envoi d'informations (= Info-SMS).....	25
8	Notifications – Test de fonctionnement (Wizard).....	26
9	Ports TCP/UDP requis pour la connexion au serveur	30
10	Options / Modules complémentaires	30
10.1	Localisation / Suivi (Tracking).....	30

1 Installation de l'application / Enregistrement / Assistant (Auto-test)

Ouvrez Google Play

Recherchez l'application **eAlarm connect 4.0**

Sélectionnez **Installer**

Une fois l'installation terminée, choisissez **Ouvrir**



2 Enregistrement de l'application eAlarm chez eAlarm emergency


Situation initiale : La version actuelle de l'application eAlarm connect 4 est installée avec succès sur le smartphone Android et est **exécutée pour la première fois**.


Enregistrement de l'application

Dans le menu **Paramètres**, sélectionnez :

- **Statut d'enregistrement**
- Saisissez votre **numéro de téléphone**
- Confirmez avec **Commencer l'enregistrement**

Format : 0791234567 ou +41791234567




Notifications	
Cette autorisation doit être activée.	

Option « Ne pas déranger »

Cette autorisation doit également **être activée**.

Après autorisation, **quittez le menu**



Si un participant correspondant à ce numéro existe dans eAlarm, un **code d'enregistrement** est envoyé par SMS.

Ce code doit ensuite être saisi **manuellement** dans le champ prévu **ou** sélectionné dans l'application (zone encadrée rouge).

Le code est alors inséré automatiquement dans le champ et l'enregistrement est ainsi validé.



14:33
TestFlight
+41798077932
Code: 825542
maintenant

Mon numéro 07 [redacted]

Statut d'enregistrement non enregistré

Veuillez saisir le code que vous avez reçu par SMS:

Vient de Messages
825542


1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 [X]

Erreur lors de la transmission / de l'enregistrement

Si un message d'erreur s'affiche pendant la transmission du code :

1. Fermez l'application et passez de la connexion Wi-Fi à une connexion de données directe.
Rouvrez l'application et demandez à nouveau le code.
2. Demandez à l'administrateur de votre entreprise d'ouvrir les ports TCP nécessaires à la connexion au serveur, conformément au [chapitre 9](#).

Rouvrez l'application et demandez à nouveau le code.



< **Inscription**

Mon numéro 07 [redacted]

Statut d'enregistrement non enregistré

Commencer l'enregistrement

Échec de l'enregistrement


Confirmation de l'enregistrement

L'eAlarmApp est maintenant **enregistrée avec succès** auprès de **eAlarm emergency** et vous vous trouvez à la page où vous pouvez définir vos **paramètres personnels**.

L'indication « **Non enregistré** » a disparu du statut d'enregistrement. De plus, le signal lumineux **vert** s'affiché : cela signifie que l'application est enregistrée, active et prête à recevoir des notifications.

Réglages par défaut après l'enregistrement


- Statut : **connecté - Disponible**
- Mode de l'application : **Disponible**
- Statut d'enregistrement : **enregistré**
- Profil d'alarme : **Son fort et bref**
- Profil d'information : **Son fort**
- Nombre de messages :
 - **Nombre maximal de messages : 50**
 - **Durée de vie limitée : non appliquée**



Test de fonctionnement (Wizard)



- Démarrer le test de fonctionnement afin de contrôler si toutes les autorisations ont été correctement activés.

Détails voir sous [Notifications - Test de fonctionnement \(Wizard\)](#).



3 Réinscription de l'application eAlarmApp après désinscription


Situation de départ : la version actuelle de l'application eAlarmApp connect 4 est bien installée sur votre smartphone Android et **vous souhaitez vous réinscrire**.

État au démarrage Le signal lumineux de l'application est encore rouge, car l'eAlarmApp n'est pas encore enregistrée auprès de eAlarm emergency. Le mode de l'application est alors défini en tant que « Indisponible ». La lampe rouge s'affiche lorsque : • l'application n'est pas enregistrée ; • l'application est enregistrée mais se trouve dans l'état indisponible	
Enregistrement initial Si votre numéro de mobile n'a pas encore été saisi, procédez comme suit : • Touchez le champ « Mon numéro » pour ouvrir le champ de saisie. • Entrez votre numéro de téléphone mobile. Les formats suivants sont autorisés : • +41791234567 ou 0791234567 Confirmez avec Commencer l'enregistrement.	

Si un participant correspondant à ce numéro existe dans eAlarm, un **code d'enregistrement** est envoyé par SMS.

Ce code doit ensuite être saisi **manuellement** dans le champ prévu **ou** sélectionné dans l'application (zone encadrée rouge).

Le code est alors inséré automatiquement dans le champ et l'enregistrement est ainsi validé.




Confirmation de l'enregistrement

L'eAlarmApp est maintenant **enregistrée avec succès** auprès de **eAlarm emergency** et vous vous trouvez à la page où vous pouvez définir vos **paramètres personnels**.

L'indication « **Non enregistré** » a disparu du statut d'enregistrement. De plus, le signal lumineux **vert** s'affiché : cela signifie que l'application est enregistrée, active et prête à recevoir des notifications.

Réglages par défaut après l'enregistrement


- Statut : **connecté - Disponible**
- Mode de l'application : **Disponible**
- Statut d'enregistrement : **enregistré**
- Profil d'alarme : **Son fort et bref**
- Profil d'information : **Son fort**
- Nombre de messages :
 - **Nombre maximal de messages : 50**
 - **Durée de vie limitée : non appliquée**



Suppression de l'enregistrement (Désenregistrement)

Une application enregistrée peut également être **désenregistrée** :

- Dans le menu **Paramètres**, sélectionnez **Statut d'enregistrement**.
- Choisissez ensuite **Supprimer l'enregistrement**.



IMPORTANT : Assurez-vous que l'application est non enregistrée avant de :

- ...désinstaller l'eAlarmApp,
- ...retirer votre carte SIM pour l'utiliser ailleurs,
- ...éteindre votre smartphone et démarrer un autre appareil avec le même numéro (Multi SIM).

Si ces étapes ne sont pas respectées, eAlarm emergency continuera à considérer votre numéro comme actif dans le dernier mode configuré et vous recevrez encore toutes les messages avec un retard d'environ 30 secondes (SMS de secours en mode disponible) ou pas du tout (mode indisponible).

4 Modification du mode de l'application



L'eAlarmApp distingue deux modes :

Disponible Notification Push	L'eAlarmApp se connecte à eAlarm emergency. Les messages d'alarme et d'information sont transmis principalement via une connexion de données active (réseau mobile ou Wi-Fi) à l'application. Si, au moment de la transmission d'une alarme ou d'un message d'information, une connexion de données avec le serveur existe, l'application est notifiée par Notification Push. L'application doit être ouverte manuellement ; elle se connecte au serveur et peut alors recevoir les messages d'alarme ou d'information. Si, au moment de l'alarme, aucune connexion avec le serveur n'est disponible, un repli par SMS (fallback) intervient après 30 secondes, selon les paramètres définis par l'administrateur dans le compte eAlarm emergency.
Indisponible	L'eAlarmApp se déconnecte de eAlarm emergency, et le participant est placé sur « Indisponible ». Cela signifie que le participant n'est pas joignable dans eAlarm emergency : il n'est donc PAS disponible pour les alertes. La gestion de la disponibilité est assurée par eAlarm emergency. Lorsqu'un délai de réactivation défini est atteint, eAlarm emergency remet automatiquement l'abonné en statut « Disponible ». Aucune confirmation supplémentaire n'est nécessaire dans l'application.

IMPORTANT :


Si l'eAlarmApp est fermée via la gestion des tâches alors qu'elle est en statut **Disponible**, les messages d'alarme et d'information continueront à être envoyés à l'application, car celle-ci est activée par Notification Push.

Si aucun message d'alarme ou d'information ne doit être délivré à l'eAlarmApp, l'utilisateur doit impérativement placer l'application en mode **Indisponible** comme suit :

Passage du mode Disponible au mode Indisponible Dans le menu Paramètres, choisissez le Mode App et sélectionnez Indisponible.	
Choisir une date de réactivation Déterminez la date de réactivation et validez avec OK.	

Choisir l'heure de réactivation

Déterminez l'heure de réactivation et validez avec OK.




Dans les **paramètres de l'application**, il est indiqué que celle-ci est en **mode Indisponible** et la **date / heure de réactivation** est affichée.

Le mode de l'application est affiché comme **Indisponible**.

Le système eAlarm emergency enregistre cette date/heure et **remet automatiquement l'appli en mode « Disponible »** dès que ce délai est écoulé.

Vous n'avez rien à faire pour repasser en mode « Disponible ».




Régler manuellement le mode de l'appli sur « Disponible »

Si vous voulez régler manuellement le mode sur « Disponible » avant l'expiration de la date définie :

Dans le menu **Paramètres**, choisissez le **Mode App** et sélectionnez **Disponible**.

Le mode d'application est alors défini sur **Disponible**, et la vue revient à l'aperçu des paramètres.





Un **journal d'événements** est disponible dans la zone réservée au participant. Les statuts suivants y figurent :

- **Enregistrement de l'application supprimé :**
L'enregistrement de l'application a été supprimé.
- **Code d'enregistrement demandé :**
Un code d'enregistrement a été demandé.
- **AppON actif :**
L'eAlarmApp dispose actuellement d'une connexion TCP active avec le serveur.
- **AppON actif déconnecté :**
L'eAlarmApp ne dispose actuellement d'aucune connexion TCP active avec le serveur.
- **Push envoyé au téléphone :**
Un push vient d'être envoyé à l'eAlarmApp, activant celle-ci. L'application se connecte alors au serveur pour récupérer, le cas échéant, les messages d'alarme ou d'information disponibles.
- **Alarme transmise :**
L'alarme a été livrée à l'eAlarmApp.
- **Message d'information transmis :**
Le message d'information a été livré à l'eAlarmApp.
- **AppOFF (Indisponible) :**
Le mode de l'application est *Indisponible* → dans ce statut, **aucun message** (alarme & information) n'est envoyé au participant.
- **Profil actif :**
Indique le profil actuellement en vigueur.

Domaine des participants

Général	Options	Moyens d'alarme	Absent	Groupes	eApp Logs
Donnée de base: Jean Exemple, Android					
Fichier log eAlarmApp pour numéro 417 (Version de l'application: 900)					
02.02.2026 16:46:49 - Alarm zugestellt					
02.02.2026 16:45:07 - Push an Handy versendet					
02.02.2026 16:19:02 - Alarm zugestellt					
02.02.2026 16:19:01 - Push an Handy versendet					
02.02.2026 16:10:56 - Alarm zugestellt					
02.02.2026 16:10:55 - Push an Handy versendet					
02.02.2026 09:29:41 - AppOn					
02.02.2026 09:29:41 - Profil actif : actif					
02.02.2026 09:29:29 - Registrierungscode angefordert					
Fichier log eAlarmApp pour numéro 417 (Version de l'application: 900)					
02.02.2026 16:47:29 - Alarm zugestellt					
02.02.2026 16:47:15 - Push an Handy versendet					
02.02.2026 16:21:26 - Alarm zugestellt					
02.02.2026 16:21:05 - Push an Handy versendet					
30.01.2026 14:42:35 - AppOn					
30.01.2026 14:42:35 - Profil actif : actif					
30.01.2026 14:42:26 - Registrierungscode angefordert					

5 Traitement et affichage des messages dans l'eAlarmApp

Dans l'eAlarmApp, les filtres suivants sont disponibles : • Toutes : affiche tous les messages (alertes et informations). • Alarmes : affiche uniquement les messages d'alerte. • Infos : affiche uniquement les messages d'information.	
Registres de navigation Outre l'onglet « Paramètres », l'application comporte deux autres onglets : • Non lues • Historique	
Non lues	Les nouveaux messages, qu'il s'agisse d'alertes ou d'informations, sont enregistrés dans ce menu. Par les onglets <i>Alarmes</i> ou <i>Infos</i>, les messages peuvent être affichés selon leur type correspondant.
Historique	Lorsqu'un message d'alerte ou d'information est traité (accepté ou refusé), il est ensuite déplacé dans l'onglet Historique, dans le registre correspondant.

IMPORTANT : Si l'eAlarmApp est **supprimée** du smartphone, **tous les messages** qu'elle contient sont également **effacés** et **ne peuvent pas être restaurés**.

Messages non lus (Badge)


Les **messages d'alarme non lus** et **non encore traités** sont affichés sur l'écran d'accueil à l'aide de **badges** (1).

Dans l'application elle-même, les messages non lus sont également marqués par des badges, afin d'être facilement identifiables.

Lors de l'ouverture de l'eAlarmApp, les messages non lus sont automatiquement affichés à l'utilisateur.

Menu « Non lus »

*La notification d'alarme est enregistrée dans le menu **Non lus** et peut être traitée directement à partir de cet emplacement.*



Affichage et confirmation des messages d'alarme

Lorsque l'application est ouverte, la nouvelle alarme s'affiche directement. Ce message peut ensuite être confirmé.

Confirmation de l'alarme

Par exemple par « Oui, je viens » ou « Non, je ne viens pas »




Déplacement et historique des messages d'alarme

Après la confirmation, le message d'alarme est déplacé du menu **Alarmes** vers le menu **Historique**.

Dans l'historique, il peut y avoir entre 10 et 50 messages enregistrés, selon le principe FIFO (First In – First Out).

Cette valeur peut être définie dans les paramètres de l'application.



16:05

Historique

● **connecté** **Disponible**

Toutes **Alarmes** **Infos**

ALARM
Feu - quittez le bâtiment immédiatement
Rejetée: 25.08.26, 15:56

ALARM
Feu - quittez le bâtiment immédiatement
Expirée: 25.08.26, 16:05


ALARM
Feu - quittez le bâtiment immédiatement
Confirmée: 25.08.26, 15:53

 **Non lues**  **Historique**  **Paramètres**

Suppression manuelle des messages

Dans l'onglet **Historique**, les messages peuvent être **supprimés**. Deux méthodes sont disponibles :

1. Balayer le message **de droite à gauche** dans la **vue d'ensemble** pour le supprimer.
2. Ouvrir le message ; le bouton **Supprimer** apparaît en bas de l'écran. Sélectionner ce bouton pour supprimer le message.



Suppression automatique des messages

Après l'installation de l'application, la valeur standard est :


- Nombre maximal de messages : 50

Ce paramètre peut être configuré sous **Paramètres > Nombre de messages** entre un minimum de 10 et un maximum de 50 messages.

Il est également possible de définir la durée de vie d'un message :

- Durée minimale : 10 heures
- Durée maximale : 72 heures

Une fois cette durée dépassée, les messages sont automatiquement supprimés.



Icônes disponibles dans l'application


Les icônes suivantes s'affichent dans la partie supérieure de l'application :



 **Coordonnées**

 **Pièce jointe**

 **Page de statut**


Sous le texte du message (zone marquée en rouge), il est également possible de sélectionner les éléments : **Coordonnées, Pièce jointe ou Page de statut.**



Les alertes peuvent contenir des pièces jointes. <i>Les formats autorisés sont :</i> <i>Documents : PDF, DOCX, XLSX, PPTX</i> <i>Images : JPG, GIF, PNG</i>	
Pour ouvrir une pièce jointe, sélectionnez l'icône de trombone. Le document correspondant s'ouvre automatiquement.	
Une alerte contenant des coordonnées géographiques est signalée par le symbole de boussole. <i>Les coordonnées sont transmises en tant que pièce jointe.</i> <i>La fonction Coordonnées n'est disponible que pour les messages d'alarme, et non pour les messages d'information.</i>	

Ouverture de l'affichage cartographique

En sélectionnant l'**icône de boussole**, une **sélection de cartes disponibles ou d'actions** sont proposées.



Choix de l'application cartographique

Si plusieurs applications de navigation sont installées (par exemple Google Maps et une autre carte de prédéfinie), il est possible de choisir :

- Carte prédéfinie (par défaut)
- Google Maps

Le choix effectué peut être modifié à tout moment dans les paramètres de l'application.

En outre, il est possible de définir si la position géographique doit être affichée uniquement comme un point sur la carte, ou utilisée pour planifier un itinéraire automobile ou piéton jusqu'à la destination indiquée.


Afficher sur la carte

Planifier un itinéraire en voiture

Planifier un itinéraire de marche

Sélectionner l'application de carte (Google Maps)

Illustration après sélection de l'option : **Planifier un itinéraire en voiture.**



6 Fonctionnalités optionnelles

Page de statut des participants actifs

Remarque :

La fonctionnalité *Page de statut* peut être activée en accord avec le service commercial.

<BO-Key : *Send Status Page Info*>

La page de statut des participants actifs offre à l'utilisateur une vue d'ensemble permettant de vérifier si un participant a reçu et accusé réception de l'alarme.

Lorsqu'une page de statut est disponible pour une alarme, le participant reconnaît celle-ci grâce au symbole suivant :



Affichage : Page de statut



Vue d'ensemble des participants avec leurs statuts respectifs :

Ja (1) | Nein (1) | Unbekannt (1)

Légende :

-  Le participant a accusé réception avec **Oui**
-  Le participant a accusé réception avec **Non**
-  Le participant **n'a pas** accusé réception ou **n'a pas** pu être contacté

Lorsqu'une alarme est clôturée, la page de statut reste accessible pour le participant pendant **60 minutes** supplémentaires. Passé ce délai de 60 minutes, l'utilisateur est informé que l'alarme est clôturée depuis plus de 60 minutes et qu'aucune information supplémentaire n'est disponible.



7 Envoi d'informations (= Info-SMS)

Le traitement des messages **Info-SMS** est identique à la procédure décrite pour les messages d'alarme.

Tout comme pour une alarme, des *pièces jointes* peuvent être envoyées via eAlarmApp dans le cadre d'un *envoi d'informations* (= Info-SMS), par exemple des photos de recherche.

Les mêmes formats de fichiers que pour la notification d'alarme par application peuvent être téléchargés :

- PDF
- DOCX, XLSX, PPTX
- JPG, GIF, PNG

Comme pour une alarme, la pièce jointe est affichée à l'aide de l'icône trombone : 

En revanche, pour un envoi de message Info-SMS, la transmission des coordonnées géographiques **n'est pas** prise en charge .

Remarques générales

- Tous les messages présents dans le dossier sont **enregistrés sous forme chiffrée**.

8 Notifications – Test de fonctionnement (Wizard)



L'assistant vous permet de vérifier si les notifications fonctionnent bien sur votre appareil mobile.

Démarrer le test de fonctionnement

Sous **Paramètres** > **Plus** > **Test de fonctionnement**, vous pouvez tester si toutes les autorisations ont correctement été activées.

Conditions préalables



- Les notifications pour l'app sont autorisées



Si les notifications ne sont pas autorisées, l'assistant vous en informe et vous demande de les autoriser :

Cliquez sur **Autoriser** afin d'autoriser la réception de notifications.

Si les notifications sont autorisées, l'assistant vous le signale par **Notifications autorisées**.





Alarme de test

Si toutes les autorisations sont en ordre, vous pouvez vous envoyer une alarme de test.

- Activez **Ne pas déranger** sur votre appareil (dans les **Paramètres de votre appareil**, sous **Notifications > Ne pas déranger**)
- Tapez sur **Envoyer l'alarme de test**
- Tapez **Oui** si vous avez entendu la sonnerie de l'alarme
- Tapez **Non** si vous n'avez pas entendu la sonnerie de l'alarme

Si vous n'avez pas entendu la sonnerie de l'alarme, l'assistant vous demande de changer les autorisations :

Tapez sur **Modifier l'autorisation**





Lorsque vous confirmez que vous avez pu entendre l'alarme de test, le message **Percée du DND prise en charge** s'affiche

DND = Do Not Disturb (ne pas déranger)

À la fin du test, **un résumé** s'affiche :

- Résumé
- Informations sur l'appareil

Terminez le test en confirmant par **Prêt**.



9 Ports TCP/UDP requis pour la connexion au serveur

Service Push

Les ports TCP/UDP 443, 5228, 5229 et 5230 doivent être activés en fonction de la cible dans la règle de pare-feu sortante.

Communication entre l'application eAlarmApp et le serveur eAlarm

Ports TCP 10100-10119 : pour la communication entre l'application et le serveur eAlarm.

10 Options / Modules complémentaires

Si vous désirez utiliser des modules complémentaires, veuillez-vous adresser à votre interlocuteur des ventes eAlarm. On se fera un plaisir de vous conseiller et de vous proposer un devis adapté.

10.1 Localisation / Suivi (Tracking)

Le module « **Localisation / Suivi** » permet le partage ponctuel d'une position (localisation) ou la transmission automatique et temporaire de la position (suivi) en cas d'alerte via un système tiers.

Localisation (transmission ponctuelle de la position)

En cas de demande de localisation, le participant de l'alarme reçoit une notification push lui proposant les options suivantes :

- « **Oui, (avec localisation)** » → La position est transmise **une seule fois** au système tiers.
- « **Non, je ne viendrai pas** » → Aucune transmission de localisation ; uniquement une réponse négative.

Chaque demande de localisation constitue une alerte distincte.

La transmission de la localisation a été lancée



The screenshot shows the eAlarmApp interface for location tracking. At the top, there are two buttons: "Coordo..." and "Page d'...". Below these, the text "Répondre avec:" is followed by a section titled "Commentaire (optionnel)". Underneath, it says "Temps de trajet: - min". At the bottom, there are two large buttons: "Oui, (avec localisation)" in green and "Non, je ne viens pas" in red. Below this, there is a blue bar with the text "Localisation transmis". At the very bottom, there is a navigation bar with three icons: "Non lues" (with a red notification bubble), "Historique", and "Paramètres".

Suivi (transmission continue de la localisation)

En cas de demande de suivi, le participant reçoit une notification push indiquant :

- « **Oui, (avec suivi)** » → La localisation est transmise régulièrement pendant la durée définie.
- « **Non, je ne viendrai pas** » → Pas de suivi ; uniquement une réponse négative.

Le suivi prend fin automatiquement à l'expiration du délai défini ou lorsque la distance (par défaut : 15 minutes ou 10 mètres) a été atteinte.

Le suivi de localisation a été lancé

Le suivi peut être **interrompu manuellement** dans l'application eAlarmApp **au niveau de l'alerte**.

Remarque

Un suivi en cours ne peut pas être interrompu par une notification push ni par une nouvelle alerte.




Coordo... Page d'...

Répondre avec:

Commentaire (optionnel)


Temps de trajet: - min

Oui, (avec suivi) Non, je ne viens pas



Lancement du suivi de la localisation


Non lues Historique Paramètres



17:48 70%

Historique

connecté Suivi de localisation actif



Confirmée

25.08.2026, 17:48:09

Arrêter le suivi de la localisation

Conditions préalables

- Une **connexion Internet** est disponible
- **Au niveau des paramètres de votre smartphone sous « Paramètres » → « Position »**
 - Les services de localisation **sont activés**
- **Sous « Paramètres » → « Position » → « Autorisations des applications »**
 - L'autorisation de l'application est réglée sur **« Toujours autoriser »**
 - L'option **« Utiliser la localisation précise »** est activée

Remarque :

Si l'autorisation de l'application **« Autoriser l'accès à la localisation »** n'est pas activée sur **« Toujours autoriser »**, la localisation fonctionnera une seule fois, mais le suivi ne fonctionnera pas.

